



MAIL BOXES ETC.®

MBE e-Link v. 1.0.1

# Guida all'installazione ed all'utilizzo - Magento

## Installazione

Per **installare** il modulo copiare le cartelle **app** e **lib** del pacchetto nella root della vostra installazione di Magento dove esisterà già una cartella **app**.

Su alcuni sistemi (ad esempio Windows) verrà richiesto di sovrascrivere i file esistenti: si deve rispondere 'Sì'.

**Attenzione:** su alcuni sistemi operativi prestare attenzione al fatto che i file e le cartelle nel pacchetto **non devono sovrascrivere** la vostra installazione di base, ma dovranno essere aggiunti

Una volta fatto, occorrerà effettuare il login nel pannello di amministrazione di Magento e selezionare la voce **Sistema** → **Gestione della Cache**: da lì dovrete pulire la cache.

Se, nella vostra installazione di Magento, l'opzione "**Compilation**" è abilitata, sarà anche necessario ripetere il processo di compilazione:

- Selezionate la voce Sistema → Strumenti → Compilation
- Fate clic su Esegui processo di compilazione.

In alternativa è possibile utilizzare il comando shell, se disponibile; in questo caso dovrete aprire il terminale, accedere alla directory di installazione di Magento ed eseguire il seguente comando:

```
$ php shell/compiler.php --compile
```

Per verificare se l'estensione è stata correttamente installata, nel pannello di amministrazione di Magento selezionate la voce **Sistema** → **Configurazione** → **Avanzate** → **Avanzate** e verificare che l'estensione sia presente in elenco (con il nome "Mbe\_Shipping") e che l'opzione corrispondente sia impostata su "Abilita".

## Utilizzo

Il pannello di configurazione del modulo MBE e-Link vi consente di indicare tutti i parametri necessari per la sua attivazione e funzionamento. I parametri sono organizzati in due sezioni: Impostazioni e Soglie spedizione gratuita

Spedizioni MBE		
Abilitato	<input type="text" value="Si"/>	[SITO WEB]
Nazione	<input type="text" value="Italia"/>	[VISTA NEGOZIO]
Url Web Service	<input type="text" value="http://onlinembe-it.serialnet.net/wsdl/OnlineMbeSC"/>	[VISTA NEGOZIO]
Username (fornito dal Centro MBE)	<input type="text" value="testUser"/>	[VISTA NEGOZIO]
Passphrase (fornita dal Centro MBE)	<input type="text" value="4c8855970172f6c5afb544a61d082a02"/>	[VISTA NEGOZIO]
Testo introduttivo Spedizioni MBE	<input type="text" value="Spedisci con Mail Boxes Etc."/>	[VISTA NEGOZIO]
Tipologia merce predefinita	<input type="text" value="Merce"/>	[SITO WEB]
Servizi MBE abilitati	<input type="checkbox"/> MBE Express <input checked="" type="checkbox"/> MBE Standard	[SITO WEB]
Creazione della spedizione"	<input type="text" value="Una spedizione per ordine (numero di colli calc"/>	[SITO WEB]
Lunghezza pacco standard	<input type="text" value="20"/>	[SITO WEB]
Larghezza pacco standard	<input type="text" value="30"/>	[SITO WEB]
Altezza pacco standard	<input type="text" value="40"/>	[SITO WEB]
Peso massimo pacco (verifica eventuali limitazioni con il tuo Centro MBE)	<input type="text" value="35"/>	[SITO WEB]
Peso massimo spedizione (verifica eventuali limitazioni con il tuo Centro MBE)	<input type="text" value="70"/>	[SITO WEB]
Modalità di calcolo del ricarico sul prezzo della spedizione	<input type="text" value="Percentuale"/>	[SITO WEB]
Imballaggio applicato	<input type="text" value="Spedizione"/>	[SITO WEB]
Costi di imballaggio	<input type="text" value="0"/>	[SITO WEB]
Applica arrotondamento	<input type="text" value="Nessun arrotondamento"/>	[SITO WEB]
Importo arrotondamento	<input type="text" value="1"/>	[SITO WEB]
Spedizione applicabile ai paesi	<input type="text" value="Tutti i Paesi Permessi"/>	[SITO WEB]
Spedizione a paesi specifici	<input type="checkbox"/> Corea del Nord <input type="checkbox"/> Corea del Sud <input type="checkbox"/> Costa d'Avorio <input type="checkbox"/> Costa Rica <input type="checkbox"/> Croazia <input type="checkbox"/> Cuba <input type="checkbox"/> Danimarca <input type="checkbox"/> Dominica <input type="checkbox"/> Ecuador <input type="checkbox"/> Egitto	[SITO WEB]
Ordine	<input type="text" value="1"/>	[SITO WEB]
Messaggio di errore generico	<div style="border: 1px solid gray; height: 100px;"></div>	[VISTA NEGOZIO]
Chiusura giornaliera delle spedizioni - Modalità	<input type="text" value="Manuale"/>	[SITO WEB]
Chiusura giornaliera delle spedizioni - Orario	<input type="text" value="19:00"/>	[SITO WEB]

La prima sezione vi consente di specificare i seguenti parametri:

- **Abilitato**  
Impostare su Sì per abilitare il metodo di spedizione.
- **Nazione**  
Selezionare il Paese di riferimento (il corrispondente valore è una stringa di due lettere che rappresenta il codice ISO del paese, vale a dire IT per la versione dell'estensione installata dai clienti italiani, ES per quella dei clienti spagnoli, etc.).
- **URL Web service**  
Indicare l'URL del web-service da utilizzare per comunicare con OnlineMBE, che ti è stato comunicato dal tuo Centro MBE
- **Username**  
Indicare lo Username che ti è stato comunicato dal tuo Centro MBE
- **Passphrase**  
Indicare la password che ti è stata comunicata dal tuo Centro MBE
- **Testo introduttivo Spedizioni MBE**  
Indicare il testo introduttivo all'opzione di spedizione MBE che sarà mostrato agli utenti web all'interno della pagina di selezione del metodo di spedizione.
- **Tipologia merce predefinita**  
Selezionare il tipo di spedizione di default, scegliendo tra: merce (opzione consigliata) e documenti/envelope
- **Servizi MBE abilitati**  
Selezionare quali servizi MBE si intende offrire agli utenti web per la spedizione, tra quelli disponibili.
- **Creazione della spedizione**  
Specificare come gestire la spedizione nel caso in cui siano presenti più prodotti nel carrello, scegliendo tra le seguenti opzioni:
  - Una spedizione diversa per ogni prodotto nel carrello
  - Una spedizione per ordine (numero di colli calcolato in base al peso dei prodotti nel carrello)
  - Una spedizione per ordine, un collo diverso per ogni prodotto nel carrello,
- **Lunghezza pacco standard**  
Indicare la lunghezza delle scatole standard attraverso le quali verranno spediti i prodotti.
- **Larghezza pacco standard**  
Indicare la larghezza delle scatole standard attraverso le quali verranno spediti i prodotti.
- **Altezza pacco standard**  
Indicare l'altezza delle scatole standard attraverso le quali verranno spediti i prodotti.
- **Peso massimo pacco**

Indicare il peso massimo di ciascun collo spedito. Se non viene specificato alcun valore, non verrà applicata alcuna limitazione al peso dei colli. Nel caso di spedizione di Envoloipe/Buste, verrà applicato un valore di default di 0,5 kg (non modificabile)

- **Peso massimo spedizione**

Indicare il peso massimo della spedizione, intesa come la somma dei pesi di tutti i colli spediti. Se non viene specificato alcun valore, non verrà applicata alcuna limitazione al peso dei colli. Nel caso di spedizione di Envoloipe/Buste, verrà applicato un valore di default di 0,5 kg (non modificabile)

- **Modalità di calcolo del ricarico**

Selezionare la modalità di calcolo del ricarico da applicare al prezzo della spedizione applicato dal Centro MBE per il calcolo del prezzo finale della spedizione mostrato all'utente web. Le opzioni disponibili sono Percentuale (es. +10%) e Fisso (es. +1€)

- **Ricarico applicato per..**

Indicare se il ricarico dovrà essere applicato per spedizione o per collo spedito.

- **Importo ricarico**

Indicare il valore da applicare come ricarico (fisso o percentuale in base alla configurazione precedente).

- **Applica arrotondamento**

Selezionare la modalità di calcolo dell'arrotondamento del prezzo di spedizione, in seguito all'applicazione del ricarico. Le opzioni disponibili sono:

- Nessun arrotondamento
- Arrotondamento di default: per eccesso o per difetto al valore arrotondato più vicino (es. 5.51 verrebbe arrotondato a 6, mentre 5.49 verrebbe arrotondato a 5)
- Arrotondamento per difetto
- Arrotondamento per eccesso

- **Importo arrotondamento**

Selezionare l'entità dell'arrotondamento applicato, scegliendo tra 0.5€ e 1€. Ad esempio, se il prezzo della spedizione dopo l'aumento commissione è 10.49 e si è deciso di applicare l'arrotondamento superiore, è possibile decidere di arrotondare a 10,5 € o a 11 €

- **Spedizione applicabile ai paesi**

Scegliere se offrire la spedizione MBE per tutti i paesi del mondo o solo per una lista specifica.

- **Nazioni**

In base alla configurazione scelta nel campo precedente, consente di selezionare l'elenco delle destinazioni per cui la spedizione MBE sarà disponibile.

- **Chiusura giornaliera delle spedizioni - Modalità**

Selezionare la modalità preferita di chiusura delle spedizioni MBE: manuale o automatica

- **Chiusura giornaliera delle spedizioni - Orario**

Indicare l'orario in cui effettuare la chiusura giornaliera automatica delle spedizioni.

Inoltre, una volta salvata la configurazione del plugin, sarà possibile gestire ulteriori parametri legati al numero e al tipo di Servizi MBE abilitati. In particolare, i campi "**Soglia spedizione gratuita**" consentono di impostare le soglie oltre le quali verrà offerta la spedizione gratuita con quello specifico servizio. Si noti che questo gruppo viene popolato dinamicamente dopo aver salvato il campo "Servizi MBE abilitati".



Spedizioni MBE - Soglie spedizione gratuita	
Soglie minime per la spedizione gratuita	
MBE Express	60
MBE Standard	30

Nota: Per ogni dubbio o consiglio in merito ai parametri da utilizzare per la configurazione del plugin MBE e-Link, contatta il tuo Centro MBE.

Il metodo di spedizione MBE Shipping opera come gli altri metodi di spedizione. L'immagine seguente mostra la sua integrazione all'interno del carrello dove l'utente può stimare i costi di spedizione.

DISCOUNT CODES  [APPLY](#)

**ESTIMATE SHIPPING AND TAX**

COUNTRY \* STATE/PROVINCE ZIP \*

Italy ▾ Milano ▾ 20121

[ESTIMATE](#)

**Ship with MBE**

*MBE Express - €0.00*

*MBE Standard - €248.00*

**Flat Rate**

*Fixed - €10.00*

[UPDATE TOTAL](#)

SUBTOTAL €24.00

---

**GRAND TOTAL €24.00**

---

 **PayPal** Check out  
The safer, easier way to pay

-OR-

[PROCEED TO CHECKOUT](#)

[Checkout with Multiple Addresses](#)

L'immagine seguente mostra l'integrazione dell'estensione installata all'interno della pagina di checkout dove è possibile selezionare l'opzione di spedizione.

## CHECKOUT

---

<b>1</b>	BILLING INFORMATION	<a href="#">Edit</a>
<b>2</b>	SHIPPING INFORMATION	<a href="#">Edit</a>
<b>3</b>	SHIPPING METHOD	

---

**Ship with MBE**

MBE Express **€0.00**

MBE Standard **€497.00**

**Flat Rate**

Fixed **€20.00**

---

[CONTINUE](#) [« Back](#)

---

<b>4</b>	PAYMENT INFORMATION	
<b>5</b>	ORDER REVIEW	

---

L'immagine seguente mostra invece la console di gestione delle spedizioni MBE accessibile dal menu Ordini > Gestione spedizioni MBE. La nuova sezione "Gestione spedizioni MBE" vi consentirà di vedere tutte le spedizioni gestite tramite MBE. In base ai permessi concessi al vostro account si potranno vedere o meno alcune colonne che permettono di effettuare la chiusura alla fine della giornata.

Shipping MBE

Page 1 of 1 pages | View 20 per page | Total 6 records found

Export to: CSV Export Reset Filter Search

Type	Shipment #	Date Shipped	Order #	Order Date	Ship to Name	Total Qty	Waybill	Action
MBE Express	100000006	Oct 18, 2016 10:34:52 AM	100000002	Oct 18, 2016 10:34:47 AM		1	Download Waybill	View
MBE Express	100000005	Oct 18, 2016 10:34:48 AM	100000002	Oct 18, 2016 10:34:47 AM		1	Download Waybill	View
MBE Express	100000004	Oct 18, 2016 10:34:48 AM	100000002	Oct 18, 2016 10:34:47 AM		1	Download Waybill	View
MBE Express	100000003	Oct 14, 2016 4:41:56 PM	100000001	Oct 14, 2016 4:41:51 PM		1	Download Waybill	View
MBE Express	100000002	Oct 14, 2016 4:41:51 PM	100000001	Oct 14, 2016 4:41:51 PM		1	Download Waybill	View
MBE Express	100000001	Oct 14, 2016 4:41:51 PM	100000001	Oct 14, 2016 4:41:51 PM		1	Download Waybill	View

Help Us Keep Magento Healthy - Report All Bugs

Interface Locale: English (United States) / English

Magento ver. 1.9.2.4

Connect with the Magento Community

Magento™ is a trademark of Magento Inc.

Copyright © 2016 Magento Inc.

Questa estensione si occupa di creare automaticamente le spedizioni attraverso il WebService MBE. Verranno create le spedizioni in questi casi:

- dopo che l'ordine è stato pagato con un metodo di pagamento online (es. paypal)
- quando l'ordine viene salvato e il metodo di pagamento scelto è "assegno/vaglia"
- quando l'ordine è stato disposto selezionando "Bonifico Bancario" e l'amministratore crea la fattura per l'ordine

## Internazionalizzazione

Le etichette utilizzate dal modulo MBE e-Link possono essere tradotte nella vostra lingua utilizzando il Sistema di internazionalizzazione standard di Magento basato su files CSV (Comma Separated Values). Il pacchetto di installazione include già le traduzioni per le seguenti lingue:

- Italiano (Italia): it\_IT
- Spagnolo (Spagna): es\_ES
- Tedesco (Germania): de\_DE
- Tedesco (Austria): de\_AT

## Supporto Tecnico

Per qualsiasi domanda o dubbio sulle funzionalità o sulla configurazione di MBE e-Link, o se avete bisogno di ottenere le credenziali di login (Web-Service URL, username e password), vi preghiamo di fare riferimento al vostro centro MBE. Se non siete ancora in contatto con un centro MBE, potete trovare quello più vicino a voi attraverso questo link: <https://www.mbeglobal.com/Store-Locator> (il modulo MBE e-Link è attualmente disponibile solo per Italia, Spagna, Germania e Austria).

In caso di problemi tecnici durante l'installazione, la configurazione o l'utilizzo del modulo MBE e-Link, vi preghiamo di contattare il nostro supporto tecnico cliccando sul link Supporto nella pagina dedicata a MBE e-Link nel Marketplace Magento (qualora vi sia richiesto di effettuare l'autenticazione, dovrete inserire il vostro nome utente e password utilizzati per il Marketplace Magento).

In alternativa, è possibile inviare una mail a [elinksupport@mbeglobal.com](mailto:elinksupport@mbeglobal.com), descrivendo il problema, sempre in italiano o in inglese, fornendo tutti i dettagli disponibili e screenshot per riprodurre o capire il problema, includendo in copia il tuo centro MBE.

In tutti i casi, per aiutarci a risolvere il problema, vi chiediamo di descriverlo in italiano o in inglese fornendo tutti i particolari disponibili per riprodurre o capire il problema, inclusi screenshot e l'indirizzo di posta elettronica del vostro centro MBE di riferimento.

Se possibile, vi consigliamo di:

- attivare il log di Magento,
- riprodurre il problema
- allegare all'e-mail uno zip con tutti i file di log memorizzati nella cartella **<magentodir>/var/log**.

Il supporto tecnico è disponibile in Italiano e Inglese dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, dal Lunedì al Venerdì.